[Windows 10] 特定の Windows 更新プログラムを削除する方法

Windows10の更新プログラムを削除するには、「設定」メニュー(歯車アイコン)から操作する手順と 「コントロールパネル」から操作する手順あります。

◆「設定」メニュー(歯車アイコン)から操作する

1. スタートメニューをクリックし、「設定」をクリックします。(「Windows10の設定」が開きます)



2. 「更新とセキュリティ」をクリックします。(「Windows Update」が開きます)



3. 画面を下にスクロールし「更新の履歴を表示する」をクリックします。



4. 「更新プログラムをアンインストールする」をクリックします。

← 設定	_		×
☆ 更新の履歴を表示する			
更新プログラムをアンインストールする			
回復オプション			
 更新の履歴 品質更新プログラム (41) Microsoft Excel 2016 (KB4493196) 64 ビット版のセキュリティ更新プログラム 2021/02/17 に正しくインストールされました 			
2021-02 x64 ベース システム用 Windows 10 Version 20H2 の累積更新プログラ 2021/02/16 に正しくインストールされました	ラ᠘ (КВ4	601319)	

5. 削除する更新プログラム(「KB5000802」または「KB5000808」)を選択し「アンインストール」をクリ ックします。



- ※「KB5000802」または「KB5000808」のセキュリティ更新プログラムを選択します。 (0S のバージョンにより「KB5000809」や「KB5000822」の場合があります)
- 6. アンインストールの確認画面は「はい」をクリックします。

更新プ	コグラムのアンインストール				
コンピューターからこの更新プログラムをアンインストールしますか?					
	はい(<u>Y</u>) いいえ(<u>N</u>)				

7. アンインストール開始後は画面の指示に従って作業を進めてください。

◆「コントロールパネル」から操作する

1. スタートメニューをクリックし、「Windows システムツール」→「コントロールパネル」をクリック します。(コントロールパネルが開きます)

- Windows PowerShell Windows アクセサリ Windows 簡単操作 Windows 管理ツール Windows システム ツール (2)놀 PC 🚹 Windows 管理ツール = エクスプローラー שלעסל אעדב (3)See コントロール バネル 8 la 920 マネージャー D 🔝 ファイル名を指定して実行 🖶 Windows セキュリティ WinPcap 0 G WinSCP Wireshark O 02 W 🛛 91 -
- 2. 「プログラム」をクリックします。



※コントロールパネルに「プログラム」が無い場合は、画面右上の「表示方法」を「カテゴリ」に 切り替えてください。 3. 「インストールされた更新プログラムを表示」をクリックします。



4. 削除する更新プログラム(「KB5000802」または「KB5000808」)を選択し「アンインストール」をクリ ックします。



- ※「KB5000802」または「KB5000808」のセキュリティ更新プログラムを選択します。 (0S のバージョンにより「KB5000809」や「KB5000822」の場合があります)
- 5. アンインストールの確認画面は「はい」をクリックします。

更新プログラムのアンインストール					
コンピューターからこの更新プログラムをアンインストールしますか?					
	(はい(<u>Y</u>)	<u>เงเงิ(N</u>)			

6. アンインストール開始後は画面の指示に従って作業を進めてください。